

Bedienungsanleitung für den Tastaturreiber SlavVist

dient als Tottaste für Haček u.ä.; die Tasten werden *nacheinander* angetippt, z.B.:

und c ergibt č
und C ergibt Č
und s ergibt š
und S ergibt Š
und z ergibt ž
und Z ergibt Ž
und r ergibt ř
und R ergibt Ř
und t ergibt ť
und T ergibt Ť
und d ergibt ď
und D ergibt Ď
und e ergibt ě
und E ergibt Ě
und a ergibt ǎ
und A ergibt Ā
und n ergibt ŋ
und N ergibt Ņ
und u ergibt ů
und U ergibt Ů
und l ergibt ľ
und L ergibt Ľ

<AltGr> dient als Kombinationstaste für diverse Sonderzeichen; die Tasten werden *gleichzeitig* angetippt, z.B.:

<AltGr> und a ergibt ą
<AltGr> und A ergibt Ą
<AltGr> und e ergibt ę
<AltGr> und E ergibt Ę
<AltGr> und o ergibt ą
<AltGr> und O ergibt Q
<AltGr> und l ergibt ł
<AltGr> und L ergibt Ľ
<AltGr> und u ergibt ů
<AltGr> und U ergibt Ů
<AltGr> und d ergibt đ
<AltGr> und D ergibt Đ
<AltGr> und z ergibt ź
<AltGr> und Z ergibt Ź
<AltGr> und w ergibt è

<AltGr> und W ergibt È
<AltGr> und r ergibt ë
<AltGr> und R ergibt È
<AltGr> und y ergibt ý
<AltGr> und Y ergibt Ý
<AltGr> und p ergibt ь
<AltGr> und P ergibt Ъ
<AltGr> und ü ergibt ъ
<AltGr> und Ü ergibt Ъ
<AltGr> und i ergibt ï
<AltGr> und I ergibt Ì
<AltGr> und g ergibt Ʒ
<AltGr> und G ergibt Ʒ

Zeichen mit "Akut" (z.B. im Polnischen mit "Kreska") werden auf die übliche Art geschrieben, d.h. *nacheinander* ´ und der Grundbuchstabe, z.B.:

´ und c ergibt é
´ und C ergibt Ć
´ und n ergibt ń
´ und N ergibt Ń
´ und o ergibt ó
´ und O ergibt Ó
´ und s ergibt ś
´ und S ergibt Ś
´ und z ergibt ź
´ und Z ergibt Ź
´ und e ergibt é
´ und E ergibt É
´ und i ergibt í
´ und I ergibt Í
´ und u ergibt ú
´ und U ergibt Ú
´ und r ergibt ř
´ und R ergibt Ř
´ und y ergibt ý
´ und Y ergibt Ý
´ und a ergibt á
´ und A ergibt Á
´ und l ergibt ł
´ und L ergibt Ł
´ und g ergibt ǵ
´ und G ergibt Ğ
´ und k ergibt ǰ
´ und K ergibt Ķ

Zeichen mit "Gravis" werden auf die übliche Art geschrieben, d.h. *nacheinander* ` und der Grundbuchstabe, z.B.:

` und a ergibt à

` und A ergibt À

` und e ergibt è

` und E ergibt È

Zeichen mit "Dach" (= "Zirkumflex-Akzent") werden auf die übliche Art geschrieben, d.h. *nacheinander* ^ und der Grundbuchstabe, z.B.:

^ und a ergibt â

^ und A ergibt Â

^ und e ergibt ê

^ und E ergibt Ê

^ und o ergibt ô

^ und O ergibt Ô.

Beachten Sie bitte:

Sie können nur die Zeichen wiedergeben, die in dem von Ihnen verwendeten Font enthalten sind!

Falls Sie Fonts verwenden, die nicht alle aufgeführten Zeichen enthalten, können Sie die entsprechenden Zeichen nicht wiedergeben. Verwenden Sie daher grundsätzlich Unicode-Fonts! Am besten geeignet ist der ab Word 2007 in Office enthaltene Unicode-Font "Times New Roman". Geeignet ist auch "Arial (Unicode)" und weitere.